




**NetWorkx**  
TELECOMMUNICATIONS


**РЪКОВОДСТВО**  
**за инсталация на PPPoE връзка под**  
**Windows 8**




От клавиатурата натискате и задържате бутона  и след това натискате бутона „E“. Ще се отвори прозорец. Щракнете с десен бутон върху "Network" ( Мрежа) и изберете "Properties" (Свойства).




От "Network and Sharing center"(Център за Мрежи и Споделяне) изберете "Set up a new connection or network" (Настройка на нова връзка или мрежа).




Ще се стартира съветника за свързване. Изберете "Connect to the Internet" (Свърване с интернет) и натиснете бутона "Next" (Напред).




Ако имате друга създадена връзка или в момента сте свързани с интернет ще видите прозорец с две опции. Изберете долната опция "Setup a new connection anyway" (Инсталирай нова връзка въпреки това)





Изберете "Broadband (PPPoE)" (Широколенцова ПППоЕ).




Попълнете си потребителското име и паролата. Сложете отметка пред "Remember this password" (Запомни тази парола) и след това въведете име на връзката, например „Networx-BG PPPoE“. Накрая щракнете на "Connect" (Свързване)




След това трябва да натиснете бутона "Skip"(Пропусни), тъй като не сме приключили с настройката и все още иконката няма да може да се свърже, след което натискаме бутона "Close" (Затвори), за да приключим работата със съветника за свързване.




Ще се върнете в "Network and Sharing Center" (Център за мрежи и споделяне). Изберете "Change adapter settings" (Промяна настройките на адаптера).



Щракнете с десен бутон върху PPPoE връзката и от менюто изберете "Properties" (Свойства) и въведете името на услугата, за неограничен достъп въведете "home-unl", за трафик въведете "home- traf", а за Profi-Max - въведете "profi-max". Натиснете "OK".



Щракнете с десен бутон върху PPPoE връзката и от менюто изберете "Create Shortcut" (Създай пряк път). Потвърдете с "Yes" (Да), за да създадете пряк път на работния плот.



Стартирайте връзката от прекия път на десктора и натиснете бутона "Connect" (Свързване) за да се свържете.

